

가상 시리얼 드라이버 설치 매뉴얼



드라이버 설치

- 1) 제어판 또는 윈도우키 + Pause Break 키를 입력하여 시스템 창의 장치관리자에 진입합니다.



Figure 1. Driver Update #1

- 2) 장치관리자에서 레거시 하드웨어 추가를 클릭합니다.




Figure 2. Driver Update #2




Figure 3. Driver Update #3

3) 목록에서 직접 선택한 하드웨어 설치를 선택하고 다음을 클릭합니다.




Figure 4. Driver Update #4




Figure 5. Driver Update #5

4) 디스크를 수동으로 찾습니다.




Figure 6. Driver Update #6




Figure 7. Driver Update #7

5) 경로를 찾아 PMCVBus.inf를 선택합니다.




Figure 8. Driver Update #8




Figure 9. Driver Update #9




Figure 10. Driver Update #10

6) 다음을 클릭하여 설치를 진행합니다.




Figure 11. Driver Update #11




Figure 12. Driver Update #12

7) 장치관리자에서 포트를 확인합니다.




Figure 13. Driver Update #13

8) 드라이버 소프트웨어 업데이트를 합니다.



Figure 14. Driver Update #14




Figure 15. Driver Update #15

9) 경로 지정 후 설치




Figure 16. Driver Update #16

10) 설치 완료




Figure 17. Driver Update #17

11) 나머지 포트도 8 ~ 10 과정 진행 (완료된 그림 Figure 18)




Figure 18. Driver Update #18

COM Port 번호 변경 방법

- 1) 변경하고자 하는 포트 선택 후 속성 클릭




Figure 19. Com Port 변경#1

- 2) 포트 설정 클릭




Figure 20. Com Port 변경#2

- 3) 고급 클릭




Figure 21. Com Port 변경#3

4) 원하는 항목 선택 후 확인




Figure 22. Com Port 변경#4

5) 변경 완료된 포트(Figure 23)




Figure 23. Com Port 변경#5

COM Port 설치 시 시작 번호 설정 방법

- 1) 레지스트리 편집기 실행 (실행 -> regedit)
- 2) HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->ControlSet001->Control->COM Name Arbiter 위치로 이동
- 3) ComDB의 값을 다음과 같이 수정 (COM5번부터 설치를 원할 경우 처음 값을 0F로 설정 후 나머지 값은 0으로 변경)




Figure 24. Port 시작 번호 수정

- 4) 포트 드라이버 설치




Figure 25. VComPort 드라이버 설치

5) COM5 부터 COM20 까지 16개의 포트 드라이버 설치




Figure 26. VComPort 드라이버 설치